



收款小精灵

收 银 黑 科 技

收款小精灵 补按快捷键百威V6版



赋能商业

Empowerment business

服务商家

Service business

补按快捷键功能的使用前提


- 1 硬件设备正常使用
- 2 小精灵与收银软件的正常使用
- 3 关闭杀毒软件中键盘与驱动防护

在百威V6后台添加“小精灵支付”

首先打开“其他辅助档案”窗口




在其他辅助档案界面选择“付款方式”




在百威V6后台添加“小精灵支付”

修改“自定义支付方式A”为“小精灵支付”




保存成功后的效果如下图



百威V6中“小精灵支付”的快捷键


在智百威9000V6版本中“自定义付款方式A”
存在默认快捷键“Ctrl+R”，并且是不可更改的

所以在修改“自定义付款方式A”为“小精灵支付”后，小精灵支付的默认快捷键自动变为“Ctrl+R”无需另行设置



设置收款小精灵补按设置

分别登录百威V6前台和收款小精灵



根据以上设置，小精灵支付的快捷键为“Ctrl+R”则小精灵“系统设置”中设置如下



四

设置成功后的使用

设置成功后，若使用小精灵进行收款，则操作步骤如下：

第一步：扫描客户所购买商品的商品码

第二步：扫描商品码结束后直接扫描客人付款码

第三步：等待成功提示和小票打印

订单结束

百威9000V6商业POS软件

序	货号/条码	商品名称	单位	数量	折扣/特价
1	2	101010		1	0.01

0.01

0.01

0.01

第一步：
扫描客户购买商品的商品码

第二步：
扫描客人付款码

第三步：
等待支付成功提示和小票打印

提示：选中商品销售行

商品： 单号：000217091400006 仓库：0001 币种：人民币 上单合计：0.00
金卡： 收银员：0001 7777 折让：0.00 上单实收：0.00
网络：连通 模式：销售 机号：02 手机： 数量：1 上单找零：0.00
金卡：连通 e消费额：


Ctrl+S 营业员
Ctrl+U 金卡发放
Ctrl+Y 储值卡付款
Pagedown 远程挂单/取

扫描付款码后的自动展示

首先扫码后自动进行支付




支付成功后自动选择支付方式-“小精灵支付”并且
输入自动实际收款金额



扫描付款码后的自动展示

输入实际支付金额后，自动输入一次“回车”，入账成功，订单结束



百威9000V6商业POS软件

深圳市智百威科技发展有限公司

收款小精灵 0.00

序	货号/条码	商品名称	单位	数量	折扣/特价
金额 0.00					

自动回车回到初始界面开始下一单
在此过程中，收银员需要进行的操作只有：
第一步：扫描商品
第二步：扫描付款码
第三步：等待支付成功提示以及小票打印
此订单结束，可直接进行下一单


提示：选中商品销售行被删除：(2)

16:30:24 序 币种 付款金额 方式

商品： 单号：000217091400006 仓库：0001 币种：人民币 上单合计：0.00
金卡： 收银员：0001 7777 折让：0.00 上单实收：0.00
网络：连通 模式：销售 机号：02 手机： 数量：0 不定 e消费额： 上单找零：0.00
金卡：连通

收款小精灵快捷操作：
F4：整单打折
F5：港币
F6：e消费付款
F7：支票
F8：信用卡
F9：其它币种
F10：查会员卡
F11：查商品
F12：拼音码
→：修改数量
←：修改价格
/：单品打折
↓：下单(行)
↑：上单(行)
Del：删除行
End：开钱箱
Home：锁屏
Ins：开新单
PageUp：挂单/取单
Ctrl+Home：窗口切换
Ctrl+B：收者短信息
Ctrl+C：顾客
Ctrl+D：手动断网
Ctrl+E：标准打印
Ctrl+F：前台充值
Ctrl+G：类别促销
Ctrl+H：选择仓库
Ctrl+I：优惠
Ctrl+Q：单品优惠
Ctrl+K：显示商品图
Ctrl+L：手动联网
Ctrl+M：备注
Ctrl+N：欠款销售
Ctrl+O：重打银联单
Ctrl+S：营业员
Ctrl+U：金卡发放
Ctrl+Y：储值卡付款
PageDown：远程挂单/取单

根据收银台硬件的快慢，可修改反应时间进行适配



百威9000V6商业POS软件

深圳市智百威科技发展有限公司

收款小精灵 0.00

收款小精灵

常规设置

收款设置

外设设置

帮助中心

收款参数设置

显示收款备注 显示优惠单品 收款成功打印小票 退款成功打印小票

支付成功提示窗口自动关闭时间 1000 毫秒 (1秒=1000毫秒)

网络连接响应时间 2000 毫秒 (最小200毫秒)

并票选择 不并零 结算键设置

快捷键+写入金额 补按快捷键 CTRL+R 3 回车

按键间隔 200 毫秒

扫描付款码自动提醒收款台付款码处理设置

收银软件过付款码 收银软件写入付款码

1. 收银软件支付方式选择项如果要求必须输入付款码，请选择收银软件写入付款码模式
2. 当前窗口需要退出重新登录才能生效

支付成功提示框关闭后，到支付方式选择之间的间隔时间设置

支付方式选择、实收金额输入和回车之间的间隔时间设置

提示：选中商品销售行被删除：(2)

16:34:12 序 币种 付款金额 方式

商品： 单号：000217091400010 仓库：0001 币种：人民币 上单合计：0.01
金卡： 收银员：0001 7777 折让：0.00 上单实收：0.01
网络：连通 模式：销售 机号：02 手机： 数量：0 不定 e消费额： 上单找零：RMB0.00
金卡：连通

注意事项

1. 由于百威支付方式中存在必填项“号码F1”，所以必须选择“快捷键+写入金额”（此处金额实际写入位置在“号码F1”一项中）
2. 在百威V6设置后使用中“写入金额”步骤实际写在了“号码F1”中，所以要保证百威本身的“支付金额F2”设置应该默认为订单金额
3. 在设置小精灵补按快捷键时，必须选择“Ctrl+R”（将“自定义付款方式A”改为“小精灵支付”）
4. 回车的个数设置，根据不同收银软件的需求进行选择（百威V6的回车个数需求为“3”）
5. 要保证收银软件和收款小精灵中不存在其他“Ctrl+R”的快捷键在使用