



收款小精灵

收 银 黑 科 技

收款小精灵

补按快捷键教程泰格版



赋能商业 服务商家


Empowerment business Service business

补按快捷键功能的使用前提


- 1 硬件设备正常使用
- 2 小精灵与收银软件的正常使用
- 3 关闭杀毒软件中键盘与驱动防护

在泰格后台添加“小精灵支付”

登录泰格后台打开“付款方式信息”窗口



在付款方式信息窗口点击“新建”




在泰格后台添加“小精灵支付”

修改“自定义支付方式A”为“小精灵支付”




新增成功后的效果如下图




在“小精灵支付”中添加快捷键

选中“小精灵支付”并输入快捷键



选中保存后的“小精灵支付”后，在右下角输入按键“H”(此处以“H”举例，实际只要保证快捷键不重复，其他快捷键也可以)


添加成功后点击“保存”





设置收款小精灵补按设置

分别登录泰格前台和收款小精灵



分别打开并登录泰格前台和收款小精灵

根据以上设置，小精灵支付的快捷键为“H”
则小精灵“系统设置”中设置如下



分别设置“不写入金额”、“H”、“1”

四

设置成功后的使用


设置成功后，若使用小精灵进行收款，则操作步骤如下：

第一步：扫描客户所购买商品的商品码

第二步：点击结算键“Enter”（泰格默认结算键为“Enter”）

第三步：在结算窗口直接扫描客户付款码

订单结束




扫描付款码后的自动展示

首先扫码后自动进行支付




支付成功后自动选择支付方式 —— “小精灵支付”



扫描付款码后的自动展示

选择支付方式，自动输入一次“回车”，入账成功，订单结束



根据收银台硬件的快慢，可修改反应时间进行适配



注意事项

1. 是否写入金额的设置根据不同软件需求设置（泰格新增支付方式时，没有勾选“找零”则选择付款方式后金额默认为订单金额，故不需要写入金额）
2. 补按快捷键的设置务必与泰格后台中设置的“收款小精灵”支付方式快捷键保持一致
3. 回车的个数设置，根据不同收银软件的需求进行选择（泰格的回车个数需求为“1”）
4. 在收银软件中新增“小精灵支付”时，要保证小精灵支付所对应的快捷键，与收银软件和小精灵原有快捷键没有冲突
5. 可以将收银软件中原有，但不使用的支付方式修改名称为“小精灵支付”使用，但是要保证汇率为1:1