



收款小精灵

收 银 黑 科 技

收款小精灵 补按快捷键教程银豹版



赋能商业

Empowerment business

服务商家


Service business

补按快捷键功能的使用前提

- 1 硬件设备正常使用
- 2 小精灵与收银软件的正常使用
- 3 关闭杀毒软件中键盘与驱动防护

登录银豹云后台添加“小精灵”支付

首先打开银豹云后台



进入“功能列表-设置-支付方式”



前台修改“小精灵”支付方式的快捷键

打开银豹前台进行登录




扫描一个商品点击“空格”进入收款界面



前台修改“小精灵”支付方式的快捷键

在银豹收款界面，按“Ctrl+O”设置快捷键




修改“小精灵”支付方式到“F2”





设置收款小精灵补按设置

分别登陆银豹前台和收款小精灵



根据以上设置，小精灵支付的快捷键为“F2”则小精灵“系统设置”中设置如下



四

设置成功后的使用

设置成功后，若使用小精灵进行收款，则操作步骤如下：

第一步：扫描客户所购买商品的商品码

第二步：点击结算键“空格”（银豹默认结算键为“空格”）

第三步：在结算界面直接扫描客户付款码

订单结束

银豹

交接班 新增会员 销售单据 帮助 系统设置 所有功能

收款小精灵 0.01

商品条码	商品名称	原价	折扣	数量	现价	小计
694561561561651561	1	0.01	100	1	0.01	0.01

第一步：扫描商品码

第二步：按下结算键“空格”进入结算页面

第三步：扫描客户付款码（第三步在结算页面进行）

共计 1 件商品

+ 新增商品 网店订单 删除

条码/拼音码/品名 会员号/手机号

输入价格无码收银 快捷

来宾 姓名 查看 余额 0 充值 积分 0 兑换

收款 ¥0.01 [空格键]

扫描付款码后的自动展示

首先扫码后自动进行支付




支付成功后自动输入实际收款金额，并自动按“F2”
选择支付方式“小精灵”支付



扫描付款码后的自动展示

输入实际支付金额后，自动输入一次“回车”，入账成功，订单结束



根据收银台硬件的快慢，可修改反应时间进行适配



注意事项

1. 是否写入金额的设置根据不同软件需求设置（银豹默认金额为实收金额可以选择不写入）
2. 补按快捷键的设置务必与收银软件中设置的“小精灵”支付方式快捷键保持一致（文档中以”F2”举例）
3. 回车的个数设置，根据不同收银软件的需求进行选择（银豹的回车个数需求为“1”）
4. 在收银软件中新增“小精灵”支付时，要保证小精灵支付所对应的快捷键，与收银软件和小精灵原有快捷键没有冲突
5. 可以将收银软件中原有，但不使用的支付方式修改名称为“小精灵支付”使用，但是要保证汇率为1:1
6. 银豹前台可设置支付方式快捷键只有“F1-F6”所以要保证“小精灵”在前6个支付方式中